ゲームを始める前に

PC－9801版

本製品はオリジナルディスクだけではオートスタートができません。
以下に説明する手順でゲーム起動用のシステムディスクを作成してください。

１．周辺機器、本体の順番で電源を「ＯＮ」にします。

２．ＦＯＲＭＡＴ．ＥＸＥの入ったＭＳ－ＤＯＳのシステムディスクをドライブＡに、新しいディスクをドライブＢに入れリセットボタンを押します。

３．ＤＯＳの入力待ちのプロンプト「Ａ＞」が表示されている状態にします。

４．以下の下線部をキーボードから入力してリターンキーを押してください。

Ａ＞<u>ＦＯＲＭＡＴ．ＥＸＥ　Ｂ：／Ｓ</u>

ディスクのタイプを聞いてきたら、１ＭＢを選択してください。

５．ドライブＡのディスクをプログラムディスクＡと交換してください。

６．以下の下線部をキーボードから入力してリターンキーを押して下さい。

Ａ＞<u>ＣＯＰＹ　ａ：＊．＊　Ｂ：／Ｖ</u>

７．この次からコピーしたプログラムディスクをドライブＡ、データディスクをドライブＢに入れ、本体の電源を「ＯＮ」にし、リセットすると、自動的にゲーム画面が表示され、遊ぶことができます。

＊ ほかのＲＡＭ常駐プログラム、およびデバイスドライバーにご注意ください。予測不可能な動作をすることがあります。

＊ プログラムディスクＡにはプロテクトシールを張らないようにしてください。

ＭＳＸ2版

起動方法

まず、ＭＳＸ2のシステムをチェックしてください。ディスクドライブが内臓されているＭＳＸ2の場合には、スロットから全てのカートリッジを抜いてください。外付けのディスクドライブを使用する場合には、まず、ＭＳＸ2のスロットから全てのカートリッジを抜いた後に、ディスクドライブのインターフェイスを差して、ディスクドライブの電源を入れておいてください。
ディスクＡをディスクドライブに入れてから、ＭＳＸ２本体の電源を入れてください。自動的にゲームが始まります。

＊ プログラムディスクＡにはライトプロテクトをしないようにしてください。